

I. JAK ZAINSTALOWAĆ LICENCJĘ?

1. Zainstaluj program pobrany ze strony:
<http://www.intersoft.pl/index.php?pobierz=aktualizacje-nowe>
PROSZĘ WYBRAĆ PROGRAM ArcADia-TERMOCAD 7.6
2. Przekopiuj załączone pliki licencyjne do łatwo dostępnego katalogu na dysku komputera.
Prosimy program zainstalować na dysku D.
3. Zainstaluj program Menadżer Licencji ArcADiasoft (jeżeli nie został zainstalowany już wcześniej). Pobierz go stąd (klikając na ikonkę ze strzałką).
<http://www.intersoft.pl/index.php?pobierz=dodatki>
4. W oknie Menadżera Licencji kliknij przycisk „Wybierz plik(i)”, wskaż we wcześniej wybranej lokalizacji wybrane pliki licencyjne i naciśnij przycisk „Otwórz”.
5. W oknie Menadżera Licencji kliknij przycisk „Wgraj Licencje”.
6. Po ponownym uruchomieniu wcześniej zainstalowane programy będą działać w pełnej wersji.

II. POBRANIE LICENCJI SIECIOWYCH NA KOMPUTER DOCELOWY

Komputer posiada stałe połączenie z Internetem – licencja online

Licencja sieciowa pozwala na zainstalowanie programu na wielu komputerach użytkownika, natomiast uruchomienie programu z wykorzystaniem jednej licencji możliwe jest tylko na jednym komputerze w tym samym czasie. W tym przypadku przeprowadź na każdym z komputerów procedurę przedstawioną w punkcie I. Po jej wykonaniu proces licencjonowania odbywa się automatycznie i nie wymaga od użytkownika dodatkowych czynności. Zamknięcie programu powoduje zwrot licencji na serwer, umożliwiając jej pobranie na inny komputer.

Komputer nie posiada stałego połączenia z Internetem lub posiada je tylko czasowo – licencja offline

Przeprowadź procedurę przedstawioną w punkcie I.

Licencja sieciowa pozwala na uruchomienie programu w trybie offline, czyli bez podłączenia komputera do Internetu. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Po uruchomieniu programu wywołaj polecenie Menadżer Licencji Sieciowych z paska narzędziowego znajdującego się w górnej części ekranu.
2. W oknie Menadżera naciśnij przycisk „Tryb offline”.
3. W wyświetlonym oknie wybierz przycisk „Utwórz plik do pobrania licencji offline z serwera licencji sieciowych”.
4. Jako miejsce zapisania pliku wskaż lokalizację w łatwo dostępnym katalogu na dysku komputera (np. na Pulpicie).
5. Po poprawnym utworzeniu pliku program wyświetli komunikat:
„Zapisano plik do pobrania licencji offline z serwera licencji sieciowych. Licencje mogą zostać wgrane na komputer docelowy w ciągu godziny.”

Instalowanie licencji na komputerze

1. Jeśli komputer docelowy jest podłączony do Internetu.
Po zaakceptowaniu powyższego komunikatu pojawi się pytanie „Czy pobrać automatycznie licencję offline z serwera licencji sieciowych?”. Wciśnij „Tak”. Licencja offline zostanie automatycznie przypisana do tego komputera. Proces wgrywania licencji został zakończony. Praca z programem nie będzie wymagać dostępu do Internetu. Praca na innym komputerze wymagać będzie odinstalowania licencji i przekazania jej na serwer licencji sieciowych.
2. Jeżeli komputer docelowy nie jest podłączony do Internetu.

- a. Po zaakceptowaniu powyższego komunikatu utworzony wcześniej plik licencji offline przekopiuj na dowolny nośnik (np. pendrive) i przenieś go na komputer pomocniczy z dostępem do Internetu.
- b. Zainstaluj program ArCADiasoft-Menadżer Licencji w wersji 3.0 lub wyższej na komputerze pomocniczym (tylko wtedy, jeżeli nie został zainstalowany już wcześniej). Pobierz go ze strony:
<http://pobierz.intersoft.pl/ArCADiasoft-MenadzerLicencji.exe>
- c. Uruchom Menadżera Licencji i naciśnij przycisk „Licencje sieciowe”.
- d. W wyświetlonym oknie wybierz przycisk „Pobierz licencje offline z serwera licencji sieciowych”.
- e. Na nośniku wskaż plik przeniesiony z komputera docelowego na komputer pomocniczy.
- f. Dostępność licencji zostanie zweryfikowana, a licencja zostanie pobrana z serwera licencji sieciowych i umieszczona we wskazanym pliku.
- g. Przenieś nośnik z plikiem z komputera pomocniczego na komputer docelowy.
- h. Po uruchomieniu programu wywołaj polecenie Menadżer Licencji Sieciowych z paska narzędziowego znajdującego się w górnej części ekranu.
- i. W oknie Menadżera naciśnij przycisk „Tryb offline”.
- j. W wyświetlonym oknie wybierz przycisk „Wczytaj plik licencji offline z serwera licencji sieciowych”.
- k. Wskaż uaktualniony plik na nośniku.
- l. Po ponownym uruchomieniu programu będzie on pracował w zakresie zgodnym z zakupionymi licencjami.

III. ZWROT LICENCJI SIECIOWYCH Z KOMPUTERA NA SERWER LICENCJI SIECIOWYCH

Komputer posiada stałe połączenie z Internetem – licencja online

Program automatycznie zwraca licencję sieciową po zakończeniu pracy.

Komputer nie posiada stałego połączenia z Internetem lub posiada je tylko czasowo – licencja offline

W celu zwrotu licencji sieciowych z komputera docelowego nieposiadającego połączenia z Internetem należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Po uruchomieniu programu wywołaj polecenie Menadżer Licencji Sieciowych z paska narzędziowego znajdującego się w górnej części ekranu.
2. W oknie Menadżera naciśnij przycisk „Tryb offline”.
3. W wyświetlonym oknie wybierz przycisk „Utwórz plik do zwrócenia licencji offline na serwer licencji sieciowych”.
4. Jako miejsce zapisania pliku wskaż lokalizację w łatwo dostępnym katalogu na dysku komputera (np. na Pulpicie).
5. Po poprawnym utworzeniu pliku program wyświetli komunikat:
„Zapisano plik do zwrócenia licencji offline na serwer licencji sieciowych.”
6. Licencja offline została przeniesiona do pliku. Program został pozbawiony licencji.

Odinstalowanie licencji na komputerze

1. Jeśli komputer docelowy jest podłączony do Internetu.
Po zaakceptowaniu powyższego komunikatu pojawi się pytanie „Czy zwrócić automatycznie licencję offline na serwer licencji sieciowych?”. Wciśnij „Tak”. Licencja offline zostanie zwrócona na serwer.
2. Jeżeli komputer docelowy nie jest podłączony do Internetu.

- a. Po zaakceptowaniu powyższego komunikatu utworzony wcześniej plik licencji offline przekopiuj na dowolny nośnik (np. pendrive) i przenieś go na komputer pomocniczy z dostępem do Internetu.
- b. Zainstaluj program ArCADiasoft-Menadżer Licencji w wersji 3.0 lub wyższej na komputerze pomocniczym (tylko wtedy, jeżeli nie został zainstalowany już wcześniej). Pobierz go ze strony:
<http://pobierz.intersoft.pl/ArCADiasoft-MenadzerLicencji.exe>
- c. Uruchom Menadżera Licencji i naciśnij przycisk „Licencje sieciowe”.
- d. W wyświetlonym oknie wybierz przycisk „Zwróć licencje offline na serwer licencji sieciowych”.
- e. Wskaż plik na nośniku przeniesionym z komputera docelowego na komputer pomocniczy.
- f. Licencja zostanie zwrócona na serwer licencji sieciowych.

UWAGA!

W przypadku wystąpienia problemów podczas licencjonowania program wyświetli komunikat i poda kod błędu.

Dla kodów –20 i –30:

Sprawdź połączenie komputera z Internetem. Jeżeli połączenie działa prawidłowo, wyślij e-mail pod adres error.connection@arcadiabimssystem.com, wpisując w temacie kod błędu, a w treści ID klienta i nazwę programu.

Dla kodów –40 i –50:

Sprawdź, czy Twoje licencje nie są aktywowane na innym komputerze.

W przypadku innych kodów wyślij e-mail pod adres error.connection@arcadiabimssystem.com, wpisując w temacie kod błędu, a w treści ID klienta i nazwę programu.

UWAGA: Do każdego programu opracowanych jest szereg pomocy i samouczków (tzw. szybkie starty) oraz filmów instruktażowych.

Pomoce te są dostępne na stronie internetowej, odpowiednio przy każdym programie, a także na stronie www.intersoft.pl, w zakładce Multimedia:

<http://www.intersoft.pl/index.php?multimedia=content>.

Ponadto wszystkie moduły zawierają szczegółowe podręczniki użytkownika (w zakładce Pomoc).

Z pozdrowieniami
Zespół INTERsoft

**W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z ZAINSTALOWANIEM PROGRAMU ArCADia-TERMOCAD 7.6
PROSIMY O KONTAKT Z PANEM RAFAŁEM SOKÓŁ NA MS TEAMS.**